



PRÉPARATION DU MATERIEL

Nettoyeur dégraisseur Sani-Bio-Dégraisseur
Vadrouille à laver
Tampon bleu ou marron
Auto-récureuse ou rotative ou seau et essoreuse

1. Vadrouiller le plancher pour éliminer les souillures libres tel que la poussière et le sable. Utiliser un grattoir pour enlever la gomme à mâcher.
2. Étendre une solution généreuse de **Sani-bio-dégraisseur** dilué à 4 onces par gallon d'eau tiède.
3. Étendre la solution à 9" du bord des plinthes. Pour éviter les éclaboussures, nous recommandons d'utiliser une jupe anti-éclaboussure.
4. Brosser à l'aide d'un appareil à 175 tours et d'un tampon Bleu ou Marron.
5. Après le brossage, récupérer la solution au moyen d'un aspirateur d'eau et de poussière.
6. Rincer abondamment avec de l'eau fraîche et une vadrouille propre.
7. Lorsque la surface est sèche, étendre une ou deux couches de fini en suivant la méthode d'application de fini.

Conseils techniques

1. S'assurer de bien récurer le long des plinthes au moyen d'un tampon doodlebug.



Décapage du plancher

- A. Préparer une solution de décapant Sani-bio selon les instructions. Éviter d'utiliser de l'eau chaude. De l'eau trop chaude fera sécher la solution sur le plancher et amplifiera l'odeur du décapant. Il est préférable d'utiliser de l'eau froide.
- B. Balayer le plancher et enlever la gomme à mâcher avec un couteau type « Gum Boy » et installer les affiches (Plancher mouillé).
- C. Commencer le décapage par les côtés (près des murs)
- D. Appliquer généreusement la solution de décapant près des rebords et frotter avec le **DOODLEBUG** muni d'un tampon Noir tous les endroits inaccessibles avec votre rotative.
- E. Appliquer généreusement sur le reste de la surface à décaper. Laisser agir le nettoyeur décapant pendant 15 À 20 minutes avant de brosser.
- F. Brosser en rotation à l'aide d'un appareil rotatif muni d'un tampon Noir ou haute productivité
- G. Après le brossage, récupérer la solution souillée. Afin de réduire les coûts de main-d'oeuvre, cette opération sera effectuée à l'aide d'un aspirateur d'eau et de poussière avec un racloir avant.
- H. Rincer abondamment avec une vadrouille propre et d'une solution neutralisante de neutralisant Sani-bio N.B. Rincer seulement à l'eau dans le cas du récurage au neutre.
- I. Pour vérifier le pH du plancher vous pouvez effectuer un test avec du papier tournesol.
- J. Procéder au ringage final à l'eau fraîche. Utiliser la méthode du vadrouillage humide
- K. Laisser sécher complètement avant d'appliquer le bouche pore. Soit 1 heure pour les revêtements mous et 1 heure 30 pour les revêtements durs (terrazo, ciment)

Conseils techniques

1. Assurez-vous qu'il ne reste pas de fini sur le plancher (endroits brillants). Ces tâches apparaîtront lorsque le nouveau fini sera appliqué.



Préparation du matériel

- Vadrouille à brins fins de type à cirer ou applicateur de fini
- Seau et essoreuse
- Sac en polyéthylène
- Séchoir (optionnel)
- Prevoir environ 4 litres de bouches pores et/ou de fini par 2000 pi. ca. à couvrir.

Application du bouches pores

Nous recommandons d'appliquer le bouche pore si votre plancher est de type poreux ou pierreux

Application du fini à plancher

- A. Plonger la vadrouille dans une chaudière contenant le fini et éliminer DOUCEMENT l'excédent à l'aide de l'essoreuse.
- B. Appliquer la première couche de fini à 9 pouces de distance des murs. Nous recommandons 1 à 2 couches de bouche pore et 3 à 4 couches de fini à plancher.

Conseils techniques

1. Temps de séchage

- A. Laisser chaque couche sécher parfaitement avant d'appliquer la suivante. Habituellement 20 à 30 minutes suffisent. Pour la majorité des finis éviter les couches **épaisses**.

Utiliser seulement des vadrouilles et applicateurs conçus pour l'application du fini à plancher.



1. *Entretien à sec*

Vadrouiller quotidiennement le plancher à l'aide d'une vadrouille traitée ou d'un aspirateur électrique. La poussière et la saleté (sable) détériorent rapidement les finis à plancher. Répéter l'opération plusieurs fois dans la journée si nécessaire.

Quotidiennement le plancher doit être nettoyé selon l'une des trois méthodes suivantes:

A. *Plancher peu souillé*

Passer une vadrouille humide et propre imbibée d'une solution de Sani-bio-neutre un once par gallon d'eau froide.

B. *Plancher moyennement souillé*

Étendre généreusement le Sani-bio-neutre dilué à 2 onces par gallon à l'aide d'une vadrouille à laver. Laisser agir 2 ou 3 minutes. Aspirer avec un aspirateur eau et poussière.

C. *Plancher très souillé*

Étendre le Sani-bio-neutre dilué à 4 onces par gallon à l'aide d'une rotative et d'un tampon bleu ou noir. Récupérer la solution souillée avec un aspirateur eau et poussière.

Conseils techniques

1. Utiliser toujours de l'eau froide.
2. Effectuer le traitement des vadrouilles avec soin selon les recommandations. Une méthode inadéquate peut résulter en un plancher glissant et peut causer des chutes.
3. Investir dans l'achat de tapis d'entrée peut réduire considérablement les coûts de nettoyage et l'usure prématurée de votre fini à plancher.